

Softwareinstallation

Installation unter Windows 98:

Beim Booten erscheint die Maske „Neue Hardwarekomponente gefunden“. Dabei wird die Grafikkarte als „PCI VGA-Compatible Display Adapter“ identifiziert. Kurz danach öffnet sich der **Hardware-Assistent** und sucht nach neuen Treibern für den „Standard PCI Graphics Adapter (VGA)“. Klicken Sie auf ⇒ **Weiter**. Wählen Sie in der folgenden Maske („Wie möchten Sie vorgehen?“) **„Nach dem besten Treiber für das Gerät suchen“** ⇒ **Weiter**. Legen Sie nun die beigelegte **CD-ROM** mit der Aufschrift „DRIVER“ ein. Markieren Sie danach **„Geben Sie eine Position an:“** und tippen Sie **“D:\VGA\SIS_6326\WIN95“** ein. (evtl. müssen Sie einen anderen Laufwerksbuchstaben für Ihr CD-ROM eingeben) ⇒ **Weiter** ⇒ **Aktualisierten Treiber (empfohlen)** ⇒ **Weiter** ⇒ **Weiter** ⇒ **Fertig stellen**. Beantworten Sie die nachfolgende Frage nach dem Neustart mit ⇒ **Ja**.

Installation unter Windows 95B:

Beim Booten erscheint die Meldung „Neue Hardware-Komponente gefunden“. Der **Assistent für Gerätetreiber-Updates** identifiziert die Grafikkarte als „Standard PCI Graphics Adapter (VGA)“. Legen Sie die beigelegte **CD-ROM** mit der Aufschrift „DRIVER“ ein ⇒ **Weiter** ⇒ **Andere Position**. Geben Sie nun in der nächsten Maske (Andere Position auswählen) als Position **“D:\VGA\SIS_6326\WIN95“** ein (evtl. müssen Sie einen anderen Laufwerksbuchstaben für Ihr CD-ROM eingeben) ⇒ **OK** ⇒ **Weiter**. Erhalten Sie den Hinweis, den Datenträger mit der Aufschrift „Windows 95 SiS 6326 Driver Disk“ einzulegen, klicken Sie auf ⇒ **OK** und geben als Quelle **„D:\VGA\SIS_6326\WIN95“** ein (evtl. müssen Sie einen anderen Laufwerksbuchstaben für Ihr CD-ROM eingeben) ⇒ **OK**. Die Frage nach dem Neustart beantworten Sie mit **“Ja“**.

Wichtige Hinweise

Ob die Grafikkarte ordnungsgemäß installiert wurde, können Sie unter **Start** ⇒ **Einstellungen** ⇒ **Systemsteuerung** ⇒ **System** ⇒ **Geräte-Manager** ⇒ **Grafikkarten** nachsehen. Dort muß der Eintrag „SiS 6326“ ohne gelbes Ausrufezeichen vorhanden sein.

Installation der zusätzlichen Software

Sie können nun weitere Software für spezielle Grafikkarteneinstellungen wie Bildzentrierung und Gammakorrektur installieren. Außerdem enthält die CD noch Direct Draw-Treiber sowie DirectX.

Klicken Sie zur Installation auf ⇒ **Start** ⇒ **Ausführen**. Geben Sie **“D:\VGA\Sis_6326\Win95\Setup.exe“** ein (evtl. müssen Sie einen anderen Laufwerksbuchstaben für Ihr CD-ROM eingeben) und klicken Sie dann auf ⇒ **OK**. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Starten Sie nach der Installation Ihr System neu.